

Reset password

Windows XP / Vista / Seven

A n'appliquer que sur XP/Vista/Seven. Pas sur Windows 10. Il s'agit ici uniquement du reset d'un compte local.

- Démarrer une session live Ubuntu à partir d'un CD ou d'une clef USB
- Lancer une console
- Appliquer les commandes suivantes :

```
sudo apt update
sudo apt-get install chntpw
```

- Monter le disque Windows
- Aller dans le répertoire [WINDOWS/system32/config](#)
- Vérifier la présence du fichier **sam**
- Utiliser la commande **chntpw** pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur souhaité.

```
chntpw -l sam           # liste les utilisateurs
chntpw -u <user> l sam  # pour modifier un utilisateur donné
chntpw -i sam           # mode interactif pour modifier
```

* choisir entre les différentes options

1. Effacer le mot de passe de l'utilisateur.
2. Réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur.
3. Mettre les droits Administrateur à l'utilisateur.
4. Débloquer la session de l'utilisateur.

* Taper **Q** pour quitter puis répondre **Y** pour enregistrer les modifications.

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:windows:reset_password

Last update: **2025/07/05 17:29**

