Accès à distance

RDP

Ubuntu

Installation

```
sudo apt-get install xrdp
```

Autorisation

Visiblement pas indispensable

```
sudo adduser xrdp ssl-cert
sudo systemctl restart xrdp
```

Utilisation

Lancer le Remote Desktop, choisir une session Xorg avant de rentrer le login/password.

CentOS

Installation XRPD

```
sudo yum -y update
sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y xrdp
sudo systemctl enable xrdp
sudo systemctl start xrdp
```

Ouverture flux RDP sur firewalld

```
sudo firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

Dépannage

Error: Could not acquire name on session bus

En cas d'apparition de ce message lister les sessions et essayer de clôturer celle qui pose problème.

```
loginctl
loginctl terminate-session <session ID>
```

Authentication is required to create a color profile/managed device

- Créer le fichier /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/02-allow-colord.conf avec le contenu suivant

```
polkit.addRule(function(action, subject) {
 if ((action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-profile") &&
 subject.isInGroup("{users}")) {
 return polkit.Result.YES;
 }
});
```

- Redémarrer la machine

Haut de page

X2go

Ubuntu

Installation x2goserver

A partir de Ubuntu 18.04 il suffit d'installer le paquet :

```
sudo apt-get install x2go-server
```

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:reseau:rdp

Last update: **2024/08/08 12:29**