

# Netboot live

---

## Installation OS

### Ubuntu server 18.04

---

### Serveur DHCP

Voir [Installation serveur DHCP](#)

---

### Serveur TFTP

Voir [Installation serveur TFTP](#)

---

### Serveur NFS

Voir [Installation serveur NFS](#)

---

## Images bootables

```
sudo mount -o loop ubuntu-mate-18.04-desktop-amd64.iso /mnt
sudo mkdir -p /var/lib/tftpboot/iso/ubuntu
sudo cp -av /mnt/* /mnt/.disk /var/lib/tftpboot/iso/ubuntu
```

---

## Boot PXE

### Installation

Pour Ubuntu 18.04 *bionic* :

```
cd /var/lib/tftpboot
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/installer-
amd64/current/images/netboot/pxelinux.0
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/installer-
amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/boot-screens/ldlinux.c32
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/installer-
amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/boot-screens/libutil.c32
```

Penser à s'assurer des droits des fichiers :

```
cd /var/lib
sudo chown -R nobody:nogroup tftpboot
```

## Ubuntu 20.04

### Serveur DHCP

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

- Modifier le fichier [/etc/dhcp/dhcpd.conf](#)

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "acs.altran.com";
option ntp-servers 192.168.1.254;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}
```

- Modifier le fichier [/etc/default/isc-dhcp-server](#) pour renseigner le nom de l'interface

```
INTERFACESv4="enp0s25"
```

- Configurer l'interface réseau en question en adresse IP statique

### Suite

```
sudo apt install pxelinux syslinux-common
sudo mkdir -p /var/tftpboot/pxelinux.cfg
cd /var/tftpboot/
```

```
sudo touch pxelinux.cfg/default
sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 .
sudo cp /usr/lib/syslinux/memdisk .
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/* .
```

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:reseau:netboot>

Last update: **2024/06/14 11:10**

