

# Serveur DHCP

## Installation

### Paquet

```
sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

## Configuration

### Configuration basique

#### /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "acs.altran.com";
option ntp-servers 192.168.1.254;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}
```

#### /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACES="eth1"
```

Redémarrer le service pour prise en compte :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

### Configuration pour boot réseau

#### /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
deny unknown-clients;
allow booting;
```

```
allow bootp;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers                  192.168.0.1;
    option subnet-mask              255.255.255.0;
    next-server                   192.168.0.1;
    filename                      "pxelinux.0";
    host machine1 {
        hardware ethernet 00:26:9E:2C:39:B2;
        fixed-address 192.168.0.10;
    }
}
```

## Paramètres

### **default-lease-time**

Durée du bail dhcp, par exemple 24h (86400 s). Au bout de la moitié de cette durée le client enverra à nouveau un DHCPREQUEST pour renouveler le bail. Si le serveur ne répond pas le client aura encore la moitié de la durée du bail pour continuer à utiliser l'adresse. Au delà de cette durée le client devra repasser par un DHCPDISCOVER.

---

[Haut de page](#)

## Problèmes potentiels

- Attention de bien avoir une adresse IP fixe sur le serveur !
  - Attention à ne pas avoir un firewall activé qui filtre les requêtes.
  - Attention dans certains cas de désactiver selinux.
- 

[Haut de page](#)

## Debug

### **/var/log/syslog**

Fichier de log dans lequel on pourra voir les requêtes DHCP et les réponses ... ou pas !

### **/var/lib/dhcp/dhcpd.leases**

Liste des baux accordés.

---

[Haut de page](#)

From:  
<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - Wiki



Permanent link:  
[https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:reseau:serveur\\_dhcp](https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:reseau:serveur_dhcp)

Last update: **2024/08/08 14:32**